

Campus de Gualtar 4710-057 Braga – P Universidade do Minho Serviço de Comunicações

## Configuração dos servidores de DNS - Windows XP

Para configurar os servidores DNS no seu equipamento siga os seguintes passos:

## Em: Iniciar/Painel de Controlo/Ligações de Rede:

Clique com o botão direito do rato na ligação pretendida e seleccione "Propriedades".



Na caixa de diálogo que se abre, seleccione TCP/IP e clique em "Propriedades":



Caso o seu endereço IP seja configurado manualmente:

Preencha os campos relativos aos servidores de DNS com os respectivos endereços, indicados na tabela abaixo. Faça-o consoante a sua localização geográfica dentro da UMinho, seguindo o exemplo da figura seguinte.

	Braga	Guimarães
DNS Primário	193.137.16.75	193.137.16.145
DNS Secundário	193.137.16.145	193.137.16.75
DNS Terciário (Se disponível)	193.137.16.65	193.137.16.65

ropriedades de TCP/IP (Protocol	o Internet)	? ×
Geral		
Pode optar por atribuir automaticame suportar essa funcionalidade. Caso o administrador de rede as definições	ente as definições IP se a rede contrário tem de pedir ao IP apropriadas.	
C Obter automaticamente um en	dereço IP	
🕞 🖳 Utilizar o seguinte endereço IP	•	
<u>E</u> ndereço IP:		
Máscara de <u>s</u> ub-rede:		
<u>G</u> ateway predefinido:		
C Obter automaticamente o ende	ereço do servidor DNS	
<ul> <li>Utilizar os seguintes endereço:</li> </ul>	s de servidor DNS:	-
Servidor de DNS <u>p</u> referido:	193 . 137 . 16 . 75	
Servidor de DNS <u>a</u> lternativo:	193 . 137 . 16 . 145	
	Ayançada	ıs
	OK Car	ncelar
	OK Car	ncelar

Caso tenha o endereço IP do seu dispositivo atribuído dinamicamente, configure da seguinte forma:

Propriedades de TCP/IP (Protocolo Internet)				
Geral Configuração alternativa				
Pode optar por atribuir automaticamente as definições IP se a rede suportar essa funcionalidade. Caso contrário tem de pedir ao administrador de rede as definições IP apropriadas.				
Obter automaticamente um endereço IP				
C Utilizar o seguinte endereço IP:	[]			
Endereço IP:				
Máscara de <u>s</u> ub-rede:				
Gateway predefinido:				
Obter automaticamente o endereço do servidor DNS				
C Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS:				
Servidor de DNS preferido:				
Servidor de DNS <u>a</u> lternativo:				
A <u>v</u> ançad	as			
OK Ca	incelar			

Neste caso tanto o endereço IP do seu dispositivo, como o endereço dos servidores de DNS será obtido automaticamente.